

Peinture et Erasing
Tablet support d'
échange

Peinture et effacement





Peindre avec le bouton droit et gauche de la souris vous permet de travailler avec

deux couleurs différentes en même temps. Le bouton gauche de la souris utilise la couleur principale et le bouton droit de la souris utilise la couleur secondaire.

Puisque la couleur secondaire est généralement utilisée pour les opérations de compensation, l'utiliser avec le bouton droit de la souris peut être considéré comme effaçant. Presque tous les outils dans PD obéissent à cette convention. Par exemple, vous pouvez l'utiliser avec les outils de peinture, le rectangle rempli et non rempli, l'ellipse, la ligne et les outils d'arche, et même la simulation de brosse à poils. Même en ramassant un pinceau personnalisé avec le bouton droit de la souris efface ce qui était en dessous.

Selon le mode de dessin que vous utilisez, vous risquez de ne pas obtenir les résultats exacts que vous souhaitez en effaçant. En mode motif, par exemple, vous obtiendrez toujours un motif au lieu de votre couleur secondaire. Si vous en avez besoin, vous pouvez changer de mode rapidement avec les raccourcis clavier.




Vous pouvez également utiliser votre pinceau comme un outil d'effacement en peignant avec la couleur secondaire.

Créer un pinceau personnalisé avec le bouton droit de la souris efface la zone d'origine.

Support de tablette

Si vous avez une tablette connectée à votre ordinateur et que vous souhaitez profiter de ses fonctionnalités, vous pouvez basculer entre plusieurs options dans le panneau des paramètres de la brosse.



La taille de pression vous permet de modifier la taille de votre brosse en fonction de la pression de votre stylet. Cette

option n'est pas activée par défaut, et dans certains cas et avec certains outils, vous pouvez ne pas le vouloir. C'est un paramètre global. Il n'est pas enregistré avec ou modifié par un outil.

L'opacité de pression vous permet de modifier l'opacité de votre brosse en fonction de la pression. Le pinceau deviendra plus opaque plus vous appuyez fort.

L'effaceur du stylet est également pris en charge. Il agira exactement comme la peinture avec le bouton droit de la souris, de manière efficace comme une gomme.



La taille de la pression et l'opacité se trouvent également sur la Barre Contextuelle de l'outil de dessin pour un accès plus facile.

Effacer


Lorsque vous effacez une image, vous définissez sa couleur sur la couleur secondaire. Vous pouvez sélectionner 'Effacer' dans le menu image pour le faire.

Cependant, plusieurs autres options sont disponibles sous le bouton d'effacement du panneau d'outils.

Vous pouvez effacer l'image entière, ou vous pouvez effacer une «sélection» faite avec les outils de canal alpha, et vous pouvez effacer à la couleur primaire, couleur secondaire, blanc ou noir.



Exemple d'effacement d'une partie de cette image sélectionnée avec l'outil baguette magique.



Il y a aussi la possibilité d'effacer toutes les images d'une animation. Ils seront effacés à la couleur secondaire.

